



FortiClient (Windows) – IP sec 新規設定ガイド

バージョン7.4

■ PCに古いバージョンのForti Clientが既にインストールされている場合は
先にアンインストールを行ってください

※Windowsの設定アプリのアプリケーションの項目よりアンインストール

■ PCにForti Client (VPNソフト) がインストールされていない場合は先にForti
Clientをダウンロードしてインストールを済ませてください


■ 事前共有鍵を使用しますので先に事前共有鍵が記載されているtxtファイル
のダウンロードを済ませてください

※事前共有鍵は四半期毎に更新されますので都度設定変更を行います

①インストールしたForti Clientを起動すると同意文章が表示されますので**チェック**を入れて「**承諾します**」をクリック



②画面が変わり中央にある「**VPN設定**」をクリック



③図を参考に**必要事項を記入**して最後に「**保存**」をクリック

FortiClient - ゼロトラストファブリックエージェント
ファイル ヘルプ

FortiClient VPN

製品版にアップグレードすると、追加機能の利用やテクニカルサポートを受けることができます。

新規VPN接続

VPN

接続名

説明

リモートGW

認証方法

認証(XAuth)

ユーザー名

フェイルオーバー-SSL VPN

Single Sign On Settings

SSL-VPN

IPsec VPN

XML

ngate-ipsec

ngate.ray.co.jp

+リモートゲートウェイ追加

事前共有鍵

○ ユーザー名入力

○ ユーザー名を保存

○ 無効

[なし]

☐ VPNトンネルのシングルサインイン (SSO) を有効化

キャンセル

保存

・VPN: **IPsec VPN**
・接続名: **ngate-ipsec**
・説明: **ngate-ipsec**
・リモートGW: **ngate.ray.co.jp**
・認証方法: **事前共有鍵**
・ダウンロードしたtxtの**事前共有鍵**を入力
・認証(X Auth): **ユーザー名を保存**
・ユーザー名: **メールアドレスの@より左側**
・フェイルオーバー-SSL VPN: なし
・Single Sign On Settings: 触らない

詳細設定

④接続ページに移動しますのでIPsec VPN接続を試みます

FortiClient - ゼロトラストファブリックエージェント
ファイル ヘルプ

FortiClient VPN

製品版にアップグレードすると、追加機能の利用やテクニカルサポートを受けることができます。

VPN接続

VPN名称

ユーザー名

パスワード

☐ パスワードを保存

接続

ngate-ipsec

kazu

≡

・VPN名称: **ngate-ipsec**
・ユーザー名: **メールアドレスの@より左側**
・パスワード: **メールアドレスのパスワード**
・チェックボックス: **必要であればチェック**

接続

「**接続**」をクリック

⑤IPsec VPN接続が確立すると図の様になります
IPsec VPN接続で作業が終了したら「**切断**」をクリック



■ 事前共有鍵の更新は図にあるハンバーガーアイコンより
「**接続の編集**」を選択して前ページ③の場所で更新を行い保存します

