



FortiClient(macOS) – IP sec 新規設定ガイド

バージョン7.2.4

■ PCに古いバージョンのForti Clientが既にインストールされている場合は先にアンインストールを行ってください

※アプリケーションフォルダにある「FortiClientUninstaller.app」を起動

■ PCにForti Client(VPNソフト)がインストールされていない場合は先にForti Clientをダウンロードしてインストールを済ませてください

■ 事前共有鍵を使用しますので先に事前共有鍵が記載されているtxtファイルのダウンロードを済ませてください

※事前共有鍵は四半期毎に更新されますので都度設定変更を行います

①インストールしたForti Clientを起動すると同意文章が表示されますので**チェック**を入れて「**I accept**」をクリック



②画面が変わり中央にある「**VPN設定**」をクリック



③図を参考に**必要事項を記入**して最後に「**保存**」をクリック

FortiClient VPN

Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.

新規VPN接続

VPN

接続名

説明

リモートGW

認証方法

認証(XAuth)

ユーザ名

+ 詳細設定

SSL-VPN

IPsec VPN

XML

ngate-ipsec

ngate-ipsec

ngate.ray.co.jp

+ リモートゲートウェイを追加

事前共有鍵

.....

☐ ユーザ名入力

☒ ユーザ名を保存

☐ 無効

y-asai

☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel

キャンセル

保存

・VPN: **IPsec VPN**

・接続名: **ngate-ipsec**

・説明: **ngate-ipsec**

※・リモートGW: **ngate.ray.co.jp**

・認証方法: **事前共有鍵**

・ダウンロードしたtxtの**事前共有鍵**を入力

・認証(XAuth): **ユーザー名を保存**

・ユーザー名: **メールアドレスの@より左側**

・Enable Single Sign On(SSO)for VPN Tunnel: **触らない**

④接続ページに移動しますのでIPsec VPN接続を試みます

FortiClient VPN

Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.

VPN接続

VPN名称

ユーザ名

パスワード

ngate-ipsec

y-asai

.....

接続

・VPN名称: **ngate-ipsec**

・ユーザー名: **メールアドレスの@より左側**

・パスワード: **メールアドレスのパスワード**

⑤IPsec VPN接続が確立すると図の様になります
IPsec VPN接続で作業が終了したら「**切断**」をクリック



■ 事前共有鍵の更新は図にあるハンバーガーアイコンより
「**接続の編集**」を選択して前ページ③の場所で更新を行い保存します

